Documentation Windows Server

Introduction:

- Windows Server est un système d'exploitation pour serveur par Microsoft. Il fournit toutes les capacités, fonctionnalités des mécanismes de fonctionnement d'un OS pour serveur standard. Il propose ainsi différents services orientés serveur, comme la possibilité d'héberger un site web, la gestion des ressources entre les différents utilisateurs et applications, ainsi que des fonctionnalités de messagerie et de sécurité. Il est compatible avec la plupart des langages de programmation web et de bases de données.

Sommaire:

- Page 4 à 9 : Installation du Windows Server
- Page 10 à 14 : Problème rencontrer & solution trouvée
- Page 15 à 19 : Finalisation de l’installation

Cliquer sur « Installer maintenant » ceci va nous permettre de commencer l'installation de Windows Server



Au lancement de l’installation, sélectionnez la langue, le format horaire et monétaire ainsi que la méthode d’entrée du clavier.



Sélectionner le système d'exploitation à installer. Dans notre cas nous installerons Windows Server 2019 expérience de Bureau qui apporte un environnement graphique :



Il faut ensuite accepter les termes du contrat de licence pour permettre de continuer



Il faut ensuite sélectionné l'installation « Personnalisé » qui nous permettra d'avoir toute les fonctionnalités de Windows Server



A l’étape suivante nous permet de sélectionner le disque dur, mais il y a eu un problème durant mon installation, aucun lecteur n’a été reconnu:



Pour résoudre ce souci:

- J’ai tout d’abord installer le Driver Windows Proxmox sur: https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers


pve - Proxmox Virtual Environm
https://192.168.2.2:8006/#v1:0:=storage%2Fpve%2Flocal:4:38:=contentIso:::7::=cluster
PROXMOX Virtual Environment 7.0-11
Rechercher
Documentation
Créer VM
Créer CT
root@pam
Vue Serveur
Datacenter (truenas)
pve
103 (Voip)
105 (zabbix)
107 (GLPI)
108 (Debian)
100 (WinServer)
101 (WinClient)
102 (TrueNas)
104 (grp3bis-win2k19
106 (gp3-bis-win-clien
109 (debian3bis)
110 (Proxmoxtest3bis
111 (glpi3bis)
112 (Win19Grp3bisTe
113 (ProxmoxCluster3
115 (WinServ3bis)
local (pve)
local-lvm (pve)
Stockage 'local' sur nœud 'pve'
Aide
Résumé
Sauvegardes
Images ISO
CT Modèles
Permissions
Upload
Download from URL
Supprimer
Rechercher:
Nom, Format
Nom
Date
Format
Taille
17763.737.190906-2324.rs5_release_svc_refresh_SERVER_EVAL_x64FRE_fr-fr_1.iso 2022-04-29 09:53:14 iso 5.31 GB
TrueNAS-12.0-U5.1.iso 2022-02-02 15:26:12 iso 962.17 MB
Win10_21H2_French_x64.iso 2022-02-18 10:09:01 iso 5.91 GB
debian-11.2.0-amd64-netinst.iso 2022-02-16 11:26:43 iso 396.36 MB
fr-fr_windows_server_2019_updated_aug_2021_x64_dvd_b863695e.iso 2022-02-18 10:51:16 iso 5.60 GB
proxmox-backup-server_2.0-1.iso 2022-04-22 14:07:14 iso 821.93 MB
proxmox-ve_7.1-2.iso 2022-04-22 14:05:46 iso 1.03 GB
virtio-win-0.1.208.iso 2022-02-02 15:27:26 iso 556.43 MB
zabbix_appliance-6.0.0rc1-netinstall.iso 2022-02-18 15:51:30 iso 103.08 MB
Tâches
Journaux du cluster
Heure de début
Heure de fin
Nœud
Utilisateur
Description
Statut
Avr 29 08:59:41 pve root@pam VM/CT 110 - Console
Avr 29 08:59:18 pve root@pam VM/CT 113 - Console
Avr 06 17:04:39 pve root@pam VM/CT 107 - Console
Avr 06 17:04:30 pve root@pam VM/CT 107 - Console
Avr 06 17:04:30 pve root@pam VM/CT 107 - Console
Taper ici pour rechercher
12°C Ensoleillé
10:23
29/04/2022

Aller dans le disque dur local, puis dans image iso, et télécharger le pilote sur le local du proxmox Windows Server



Puis ajouter un 2ème lecteur DVD avec ce driver sur le Proxmox



Puis, on repasse sur l’installation de la VM Windows, il suffit de refaire les manipulations effectués juste avant



Il faut ensuite sélectionner le pilote à installer, ci-contre le premier



Le disque dur est enfin reconnue, nous pouvons maintenant continuer notre installation en cliquant sur « Suivant »



Il faut ensuite attendre que l’installation se termine, l’installation dure généralement quelques minutes



Puis, notre Machine Virtuelle va redémarrer



- Il faut ensuite Configurer un mot de passe pour le Windows Server :



- Puis, le Win Server va normalement démarrer



Nous avons terminé l’installation et la configuration, nous devons sélectionner les touches CTRL+ALT+SUP permettent d’accéder aux champs